



SAMSUNG
mobile

نمونه تنظیم گوشی های SAMSUNG برای ارسال و دریافت E-Mail
از طریق GPRS
قابل استفاده برای کاربران سیم کارت های ایرانسل

کاري از: شهاب الدين مفیدی

E-Mail:

ShahabSAMSUNG@Gmail.com

Yahoo! ID:

SAMSUNG_TM

By: [ShahabSAMSUNG](#)

همونطور که میدونید الان سیم کارت های **ایرانسل** قابلیت ارتباط با اینترنت رو دارن و حالا دیگه میشه از قسمت های مختلف گوشی استفاده کرد.

دیر یا زود بالاخره سیم کارت های دولتی هم مجبورند برای اینکه از قافله عقب نمونند، این امکان رو فعال کنند. (گرچه که با قیمت ارزان سیم کارت ایرانسل، به صرفه تره که به سیم کارت ایرانسل فرید، تا اینکه منتظر فعال شدن GPRS سیم کارت دولتی شد!!!)

لازم دیدم که با آمدن GPRS به ایران، آموزش های فاصی هم برای قسمت های مختلف گوشی که با GPRS کار می کنن، بنویسم.

در این مقاله آموزشی، قصد دارم نمونه استفاده از قسمت Email در گوشی های سامسونگ رو آموزش بدم.

دیگه بدون استفاده از کامپیوتر می تونید Email ها تون رو چک کنید. بعد از این، ممکنه وقتی که گوشیتون زنگ می زنه، ببینید که Email جدید دارید!

ممکنه تنظیمات در گوشی های مختلف، به گونه های مختلفی شکل بگیره و جای منو ها در هر گوشی، با گوشی دیگه ای متفاوت باشه، ولی فیلد ها و مقادیر اونها یکی هست. پس می تونید از این آموزش برای کلیه گوشی های سامسونگ استفاده کنید.



تنظیمات Mail Box :

برای فعال شدن این امکان، ابتدا باید Email رو از جایی بگیرید که امکان POP داشته باشه.

سرویس Email رایگان! Yahoo! فاقد این امکان هست

ساده ترین راه اینه که ابتدا یک Email از سایت www.Gmail.com بگیرید و امکان POP رو برای Emailتون فعال کنید تا بتونید توسط گوشی، Email ها رو چک کنید.

برای این کار کافیه که به سایت www.Gmail.com رفته و روی گزینه Sign up for Gmail کلیک کنید. بعد از اینکه Email مورد نظر رو سافتید، باید وارد صندوق Gmail بشید و از بالا سمت راست صفحه، روی Settings کلیک کنید.

صفحه تنظیمات به این شکل به نمایش در خواهد آمد:

Settings

[General](#) [Accounts](#) [Labels](#) [Filters](#) [Forwarding and POP/IMAP](#) [Chat](#) [Web Clips](#)

Language: Gmail display language: English (US) ▼

Maximum page size: Show 50 ▼ conversations per page

Keyboard shortcuts: [Learn more](#)
 Keyboard shortcuts off
 Keyboard shortcuts on

My picture: [Learn more](#) [Select a picture](#) that other Gmail users will see when you

Contacts' pictures: [Learn more](#)
 Show all pictures
 Only show pictures that I've chosen for my contacts- Pic select for themselves will not be displayed

Signature: [\(appended at the end of all outgoing messages\)](#)
 No Signature

در اینجا، روی گزینه Forwarding and POP/IMAP از بالای تنظیمات کلیک کنید تا تنظیمات مربوط به POP ظاهر شود:

Settings

[General](#) [Accounts](#) [Labels](#) [Filters](#) **Forwarding and POP/IMAP** [Chat](#) [Web Clips](#)

Forwarding:

Disable forwarding
 Forward a copy of incoming mail to
email address and keep Gmail's copy in the Inbox

Tip: You can also forward only some of your mail by [creating a filter!](#)

POP Download:
[Learn more](#)

1. Status: POP is enabled for all mail that has arrived since Oct 9
 Enable POP for **all mail** (even mail that's already been downloaded)
 Enable POP only for **mail that arrives from now on**
 Disable POP

2. When messages are accessed with POP
keep Gmail's copy in the Inbox

3. Configure your email client (e.g. Outlook, Eudora, Netscape Mail)
[Configuration instructions](#)

IMAP Access:
(access Gmail from other clients using IMAP)
[Learn more](#)

1. Status: IMAP is enabled
 Enable IMAP
 Disable IMAP

2. Configure your email client (e.g. Outlook, Thunderbird, iPhone)
[Configuration instructions](#)

ملا در اینجا، با قسمت POP Download کار داریم و باید Enable POP رو فعال کنید. مالا فرقی نداره که گزینه اول فعال بشه (همه نامه ها) و یا گزینه دوم (نامه هایی که از این به بعد می رسند). مهم اینه که POP برای شما فعال بشه. به بقیه گزینه ها کاری نداشته باشید و Save Changes رو بزنید.

(تا وقتی که تغییری در تنظیمات ندید، دکمه Save Changes غیر فعال هست و به ممض تغییر در تنظیمات، این دکمه فعال خواهد شد) کار ما اینجا تمام هست.

تنظیمات گوشی :

وارد منو بشید و مسیر زیر رو دنبال کنید:
messages -> settings -> Emails

اینجا چند قسمت وجود داره:

1) Send settings : تنظیمات ارسال Email

2) Receive settings : تنظیمات دریافت Email

3) Email Accounts که تنظیمات Email (رو باید اینجا انجام بدید).

4) Email Profiles که تنظیمات دسترسی به اینترنت هست. تنظیمات (رو می تونید از فود ایرانسل هم بگیرید (توضیح در پایین مطلب). اگه این قسمت تنظیم نباشه، گوشی نمی تونه به اینترنت متصل بشه و در نتیجه نمی تونید Email ها (رو چک کنید).

5) Block list : برای عدم دریافت Email از فرستنده ای خاص یا شامل موضوعی خاص، آدرس فرستنده و یا موضوع مورد نظر (رو در این قسمت وارد کنید).

اول در قسمت 3) Email Accounts ابتدا باید یک اکانت برای Email مورد نظر در گوشی بسازید. برای این کار گزینه Create (را از منوی Options انتخاب کنید). (یا یکی از اکانت های موجود را ویرایش کنید)

حالا گزینه هایی برای تنظیم اکانت وجود دارند که به آنها می پردازیم:
In Use : با تیک زدن این گزینه، این Email را بعنوان Email فعال (روی گوشی انتخاب می کنیم).
Account Name : یک نام دلخواه برای این اکانت فود انتخاب کنید.

User name
Email Address
Reply Address

برای هر سه گزینه، آدرس Email فود را وارد کنید.

SMTP server : مقدار این گزینه را باید بصورت زیر وارد کنید: smtp.gmail.com

SMTP port : این گزینه را فعلاً دست نزنید.

SMTP user ID : نام کاربری فود را (بدون @gmail.com) وارد کنید.

SMTP password : رمز عبور Email فود را وارد کنید.

Secure connection : این گزینه را تیک بزنید.

(بعد از تیک زدن این گزینه، فواید دید که SMTP port تغییر می کنه و به مقدار اصلی می (سه)

Retrieve server type : در این قسمت باید POP3 را انتخاب کنید.

POP3 server : مقدار این گزینه را باید بصورت زیر وارد کنید: pop.gmail.com

POP3 port : این گزینه را هم دست نزنید چون بعداً فوذفود درست میشه.

same ID and password : این گزینه رو باید تیک بزیند.

Secure connection : این گزینه رو هم تیک بزیند و می بینید که POP3 port تغییر می کنه.

پس از اعمال تغییرات، تنظیمات رو ذخیره کنید و خارج بشید.

تنظیمات Email Profile برای دسترسی گوشی به اینترنت برای سیم کارت ایرانسل:

تنظیم اتوماتیک:

این تنظیمات رو به ۳ طریق می تونید از ایرانسل بگیرید:

(۱) از طریق IVR : با ۱۳۰ برای سیم کارت دائمی و یا ۱۴۰ برای سیم کارت های اعتباری تماس بگیرید. تلفن گویا شروع به صحبت می کند و شما ابتدا عدد ۳ و سپس عدد ۶ رو بزیند.

(۲) از طریق USSD : برای سیم کارت های دائمی کد #*۳*۳*۱۳۰* و برای سیم کارت اعتباری کد #*۳*۳*۱۴۰* (رو بزیند).

(۳) از طریق SMS : دو نوع SMS می تونید بزیند. فرمت زیر رو توی یه SMS بنویسید و به شماره ۲۲۲۵ بفرستید:

S فاصله شماره IMEI گوشی. مثلاً S 356437009287846

S فاصله برند گوشی فاصله مدل گوشی. مثلاً S Nokia N70

(نکته مهم: اگه گوشی شما سریال پنج باشه، فقط این راه آخر بهتون جواب میده و در بقیه موارد تنظیمات درست فرستاده نمیشه)

بعد از اینکه هر یک از این ۳ روش رو انجام دادید، یک یا دو SMS برای شما ارسال میشه که حاوی تنظیمات هست و باید اون رو نصب کنید. برای گوشی های سامسونگ بعد از انتخاب گزینه نصب، دو قسمت ظاهر میشه که یکی WAP و دیگری Email هست. برای اینکه تنظیمات برای Email گوشی اعمال بشه، باید گزینه Email رو انتخاب کنید.

تنظیم دستی:

غیر از این راه ها، یک راه دیگه هم وجود داره که اونم اینه که گوشی رو بصورت دستی تنظیم کنید. خود من ترمیم میدم که تنظیماتم رو دستی انجام بدم. برای این کار، هر گوشی نمونه کار فودش رو داره و برای این کار باید ممل این تنظیمات رو توی گوشیتون پیدا کنید. در اون قسمت فیلد هایی وجود داره که در همه گوشی ها یکسان هستن و مقادیر خاصی که باید توی این فیلد ها قرار بگیره، در سایت خود ایرانسل در این صفحه نوشته شده:

<http://irancell.ir/Layer2/?id=73>

این مقادیر به شرح زیر هستن:

مقدار	فیلد
Irancell-GPRS	Connection Name
GPRS	Bearer
mtnirancell	APN
http://google.com	Home Page
10.131.26.138	WAP Proxy
9201	Port
CO-WSP	Service
10.131.26.138	HTTP Proxy
8080	Port
HTTP	Service

ارسال Email :

برای ارسال Email به منو برید و مسیر زیر رو دنبال کنید:
messages -> Create new message -> Email
اگه تنظیمات رو انجام نداده باشید، اینجا پیغام خطا دریافت می کنید. ولی اگه Email گوشی تون رو تنظیم کرده باشید، می تونید موضوع و متن نامه رو بنویسید و در صورت نیاز فایل مورد نظر رو هم ضمیمه کرده و گزینه ارسال رو بزنید.

چک کردن Email ها :

ملا وارد منو بشید و مسیر زیر رو دنبال کنید:

messages -> my messages -> Email

در این قسمت با زدن گزینه Check new mail می تونید Email ها تون رو چک کنید.

می تونید کاری کنید که نیاز نباشه فودتون بصورت دستی Email ها رو چک کنید و گوشی بطور خودکار این کار رو

انجام بده. برای این کار وارد منو بشید و مسیر زیر رو دنبال کنید:

messages -> settings -> Email -> Receive settings

در این قسمت گزینه Check interval رو بطور دلخواه (روی ساعات مشخص تنظیم کنید. مثلاً اگر روی 3 hour

تنظیم بشه، هر ۳ ساعت یک بار Email ها چک میشه و اگه Email جدید براتون اومده باشه، توسط گوشی

اعلام میشه. بهتره که این کار رو نکنید و یا ساعات طولانی رو انتخاب کنید چون هر بار که Email ها چک بشه،

مقداری هزینه در بر خواهد داشت و اگه در زمان های کوتاه متوالی این کار تکرار بشه، ممکنه هزینه زیادی رو

دستتون بمونه!!

در این قسمت گزینه دیگه ای هم وجود داره که با استفاده از اون می تونید کاری کنید که اول تیترا نامه ها رو

براتون دانلود کنه (که مسلماً هزینه فایلی کمی داره) و بعد از اینکه تیترا نامه ها رو دیدید، هر کدوم رو که

فواستید، بطور کامل دانلود کنید. (بعنوان مثال، Email های کم حجم رو دانلود کنید و دانلود Email های با

حجم بالاتر رو برای زمانی بگذارید که استفاده از GPRS (رایگان هست)

برای این کار، در همون قسمت Receive settings گزینه Retrieve option رو (روی Headers only قرار بدید و

اگه می خواید هنگام چک کردن Email ها، آنها رو بطور کامل دریافت کنید، این گزینه رو روی Normal بگذارید.

یکی از مزیت های بزرگ این سیستم اینه که می تونید به همراه Email ی که می فرستید، فایل ضمیمه کنید. به

این ترتیب که شما فایلی که می خواید ارسال کنید رو ضمیمه Email میکنید و می فرستید. طرف مقابل هم

اگه Email ها رو از طریق گوشی چک کنه، فایل شما رو توی گوشیش دریافت می کنه.



شهاب الدین مفیدی

آبان ۸۶

By: ShahabSAMSUNG